

Hardwarevoraussetzungen für

Terminalserver

Diese Empfehlung gilt für **Allplan BCM Produktlinie** im Zusammenhang mit einem Terminalserver.

- ▶ Allplan Baukosten
- ▶ Allplan Baukonto
- ▶ Allplan Mengen
- ▶ Allplan Zeitverträge

Softwarevoraussetzungen der

Clients/Arbeitsplätze o.g. Produkte finden Sie im Dokument: „Allplan BCM (Building Cost Management) Systemvoraussetzungen.“

Mindestausstattung Server

- ▶ Prozessor Intel Pentium IV ab 3 GHz
- ▶ RAM 2 GB Arbeitsspeicher
- ▶ Grafikkarte Standard on Board
- ▶ Monitor 17 Zoll/1024 x 768
- ▶ DVD-ROM Laufwerk
- ▶ E-Mail-Anschluss oder USB-Anschluss zum Einspielen der Lizenzdatei
- ▶ 2-Tasten-Maus (MS-kompatibel)
- ▶ Netzkarte 100 Mbit/s
- ▶ Freier Festplattenplatz für Allplan BCM und Citrix: 20GB

Empfohlene Ausstattung Server

- ▶ 2 x Prozessor Intel Xeon ab 3 GHz
- ▶ RAM 4 GB Arbeitsspeicher
- ▶ Grafikkarte Standard on Board
- ▶ Monitor 17 Zoll/1024 x 768
- ▶ DVD-ROM Laufwerk
- ▶ E-Mail-Anschluss oder USB-Anschluss zum Einspielen der Lizenzdatei
- ▶ 2-Tasten-Maus (MS-kompatibel)
- ▶ Netzkarte 1000Mbit/s
- ▶ Freier Festplattenplatz für Allplan BCM und Citrix: 40GB

Softwarevoraussetzungen

- ▶ Windows Server 2003 SR2 / 2003 R2 / Windows Terminalserver (WTS)
- ▶ Citrix Presentation Server 4 / 4.5

Hinweise/Einschränkungen:

- ▶ Allplan BCM ist nur für Citrix Metaframe Präsentation Server ab Version 4 freigegeben. Bitte beachten Sie die allgemeinen Citrix Systemvoraussetzungen.
- ▶ Die Allplan BCM-Performance über Citrix ist u.a. von der Netzwerkleistung abhängig und etwas geringer als bei einer lokalen Allplan-BCM-Installation.
- ▶ Der Citrix Presentation Server kann nicht gleichzeitig als Windows-Domänen-Server dienen.
- ▶ Der Citrix Modus "Application Streaming" wird nicht unterstützt.

Weitere Informationen

Die Hardwareempfehlungen für den Citrix Server variieren je nach Windows Server Edition (Standard, Enterprise, Datacenter). Systemempfehlungen für diese Editionen finden Sie auf der Website von Microsoft: www.microsoft.com/

Infos über Dimensionierung, Optimierung und Inbetriebnahme von Citrix finden Sie im Handbuch „Weiterführende Konzepte für Citrix Presentation Server“ auf der Citrix Website:

support.citrix.com/article/ctx107290

Benötigen Sie weitere Informationen?
Dann rufen Sie uns einfach unter
(0 18 01) 75 00 00 an.